


OUTLOOK E-POSTA HESAP AYARLARI

Kurum içinde kullanacağınız yeni e-posta tanımlarınızı aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.
Outlook Express'i çalıştırdıktan sonra;

Menüler'den **Araçlar** –>**E-posta Hesapları**'ı seçin.



Bu işlemi yaptıktan sonra; karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.



Size verilen yeni hesabı eklemek için Yeni **e-posta hesabı ekle** secilir ve **ileri** tuşuna basılır.

E-posta Hesapları

Sunucu Türü
Yeni e-posta hesabınızın çalışacağı sunucu türünü seçebilirsiniz.

Microsoft Exchange Server
E-posta okumak, ortak klasörlere erişmek ve belge paylaşmak için Exchange sunucusuna bağlanın.

POP3
E-postanızı karşıdan yüklemek için POP3 e-posta sunucusuna bağlanın.

IMAP
E-postaları karşıdan yüklemek ve posta kutusu klasörlerini eşitlemek için IMAP e-posta sunucusuna bağlanın.

HTTP
E-posta yüklemek ve posta kutusu klasörlerini eşitlemek için Hotmail gibi bir HTTP e-posta sunucusuna bağlanın.

Diğer Sunucu Türleri
Diğer çalışma grubuna veya üçüncü parti posta sunucusuna bağlanın.

< Geri İleri > İptal

Bu pencerede bulunan **POP3** seçeneği seçilerek **ileri** tuşuna basılır.

Kullanıcı İsmi Tanımlama

POP3 seçeneğine: mail.adresim.com

SMTP seçeneğine: mail.adresim.com

E-posta Hesapları

Internet E-posta Ayarları (POP3)
Tüm bu ayarlar e-posta hesabınızın çalışabilmesi için gereklidir.

Kullanıcı Bilgileri

Adınız:
E-posta Adresi:

Sunucu Bilgileri

Gelen posta sunucusu (POP3):
Giden posta sunucusu (SMTP):

Oturum Açma Bilgileri

Kullanıcı Adı:
Parola:
 Parolayı anımsa

Güvenli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) kullanarak oturum aç

Ayarları Sına
Bu ekrandaki tüm bilgileri doldurduktan sonra, aşağıdaki düğmeyi tıklayarak hesabınızı sinamanızı öneririz. (Ağ bağlantısı gerekiyor)

< Geri İleri > İptal

Diğer Ayarlar tıklanır aşağıdaki form “ **Giden sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor**” seçeneği ve “**Gelen sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor**” seçilir

Internet E-posta Ayarları

Genel Giden Sunucusu Bağlantı Gelişmiş

Giden sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor

Gelen posta sunucum ile aynı ad ayarlarını kullan

Oturum açarken kullanılacak:

Kullanıcı Adı:

Parola:

Parolayı anımsa

Güvenli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) ile oturum aç

Posta göndermeden önce gelen posta sunucusunda oturum aç

Tamam İptal

Bu ayarlama isteğe bağlı olarak yapılacaktır.

Internet E-posta Ayarları

Genel Giden Sunucusu Bağlantı Gelişmiş

Sunucu Bağlantı Noktası Numaraları

Gelen sunucusu (POP3): 110 Varsayılanları Kullan

Bu sunucu şifreli bir bağlantı (SSL) gerektirir

Giden sunucusu (SMTP): 587

Bu sunucu şifreli bir bağlantı (SSL) gerektirir

Sunucu Zaman Aşımı Sayısı

Kısa Uzun 1 dakika

Teslim

İletinin bir kopyasını sunucuda bırak

Sunucudan 10 gün sonra kaldır

Silinmiş Öğeler'den silindiğinde sunucudan kaldır

Tamam İptal

İsteğe bağlı olarak e-postaların bir kopyası sunucuda bırakılması için üst tarafta görünen resimdeki ayarlamalar yapılmalıdır. Bu ayar posta kutusu kapasitesinin dolmasına sebep verebilir.

